


Proces Akumulacji #1




Słownik

- PS - preliminary support
- SC - selling climax
- AR – automatic rally
- ST – secondary test
- Test – test
- SOS – sign of strength
- LPS – last point of support
- BU – buck up

Zapamiętaj!

- Spring i Shakeouts pojawiają się w późniejszej fazie TR.
- Spring to jest przykład pułapki zastawionej na „niedźwiedzi” ponieważ wybicie formacji dołem sugeruje dalsze spadki. To ostateczny test dolnej części układu akumulacyjnego, przeprowadzony przez dużych graczy w celu sprawdzenia podaży przed rozpoczęciem wzrostów. Cena, wybija dolną część formacji i bardzo szybko wraca do TR (zamknięcie świecy nad linią wsparcia). Taki ruch ma również za zadanie wprowadzenia w błąd pozostałych uczestników rynku, sugerując im dalsze spadki. Duzi operatorzy rynku (Composite Man/Smart Money) mają wówczas szansę nabyć walor po okazyjnej cenie.
- Shakeouts pojawia się na samym końcu procesu akumulacyjnego, to taka spring na „sterydach”. Może również pojawić się po ruchu cen w górę – gwałtowny (krótki w czasie) ruch w dół zmuszający graczy detalicznych do zamknięcia długich pozycji. Wówczas zamykane pozycje długie przechodzą na rzecz dużych operatorów.
- Spring i Shakeouts nie zawsze muszą wystąpić w procesie akumulacji dlatego rozróżniamy dwa typy procesu akumulacyjnego (Proces Akumulacji #2)
- Aby ocenić stopień siły Spring i Shakeouts musimy obserwować zakres ruchu cen na nowe LOW i aktywność wolumenową.

Proces Akumulacji #2




Akumulacja – fazy rynku



- Faza A – hamuję dotychczasowe spadki
- Faza B – budowanie „przyczyny” dla dalszego ruchu
- Faza C - decydujący sprawdzian przed wzrostami
- Faza D – przewaga popytu nad podażą
- Faza E - wybicie konsolidacji górą


Proces Dystrybucji #1



Słownik

- PSY - preliminary supply
- BC - buying climax
- AR – automatic rally
- ST – secondary test
- Test – test
- SOW– sign of weakness
- LPSY – last point of supply
- UTAD – upthrust after distribution

Proces Dystrybucji #2



Dziewięć zasad kupowania waloru w trakcie i po procesie akumulacji

1. Zakończenie spadków, dojście do celu - wykresy P&F
2. Bycze zachowanie ceny – wzrost wolumenu przy wzrostach cen i spadek wolumenu przy spadku cen – wykresy świecowe
3. Widoczny poziom wsparcia, kulminacja sprzedaży (selling climax), podwójny test – wykresy świecowe i P&F
4. Walor silniejszy niż indeks szerokiego rynku (relative strange) – walor jest bardziej czuły na wzrost głównego indeksu a mniej czuły na spadek głównego indeksu – wykresy świecowe
5. Przełamanie linii trendu spadkowego – naruszenie, penetracja linii podaźowej – wykresy świecowe i P&F
6. Wyższe dołki – powód do ruchu – wykresy świecowe i P&F
7. Wyższe szczyty – powód do ruchu – wykresy świecowe i P&F
8. Formowanie dna (misa), boczny ruch cen – przyczyna – wykresy świecowe i P&F
9. Zysk do ryzyka 3:1 – oczekiwany efekt – wykresy świecowe i P&F



Dziewięć zasad sprzedawania waloru w trakcie i po procesie dystrybucji

1. Zakończenie wzrostów, dojście do celu - wykresy P&F
2. Niedźwiedzie zachowanie ceny – wzrost wolumenu przy spadkach cen i spadek wolumenu przy wzroście cen – wykresy świecowe
3. Widoczny poziom wsparcia, kulminacja kupowania (buying climax), podwójny test – wykresy świecowe i P&F
4. Walor słabszy niż indeks szerokiego rynku (relative strange) – walor jest bardziej czuły na spadki głównego indeksu a mniej czuły na wzrosty głównego indeksu – wykresy świecowe
5. Przełamanie linii trendu wzrostowego Przełamanie linii trendu wzrostowego – naruszenie, penetracja linii popytowej – wykresy świecowe i P&F
6. Niższe szczyty – powód do ruchu – wykresy świecowe i P&F
7. Niższe dołki – powód do ruchu – wykresy świecowe i P&F
8. Formowanie szczytu (korona), boczny ruch – przyczyna – wykresy świecowe i P&F
9. Zysk do ryzyka 3:1 – oczekiwany efekt – wykresy świecowe i P&F